

# Guantes para Mananejar Pesticidas

Debido a la escasez de PPE durante la crisis actual de COVID-19, DPR ha recopilado algunos consejos para guantes de seguridad.

Si usa guantes reutilizables, deben ser del mismo material que los guantes desechables que requiera la etiqueta.

Los guantes resistentes a productos químicos deben tener a menos 14 mil de grosor<sup>†</sup>, por lo que sustituya guantes gruesos del mismo material.

<sup>†</sup> excepto guantes laminados y de polietileno

## dpr Clave para Selección de Categoría de Guante

Código en la Etiqueta	Materiales Requeridos Bajo la Ley	Código del Material*
A	1,2,3,4,5,6,7,8	1 Laminare
B	1,2	2 Butyl
C	1,2,3,4,7,8	3 Nitrile
D	1,2	4 Neoprene
E	1,3,4,8	5 Natural
F	1,2,3,8	6 Polyethylene
G	1,8	7 PVC
H	1,8	8 Viton

Todos, menos Laminare y Polyethylene deben ser de 14 mils o más gruesos.

\* El Material está en Inglés, cómo lo requiere la etiqueta.

## Cuidado de guantes reutilizables

1. Inspeccione sus guantes antes de ponérselos. ¡Nunca use guantes dañados resistentes a químicos!
2. Lávese las manos con agua y jabón antes de ponérselos.
3. Use los guantes según lo requiera la etiqueta o el reglamento cuando realice tareas de manipulador.
4. Lávese las manos enguantadas con agua y jabón antes de quitarse los guantes.
5. Seque y guarde sus guantes limpios lejos de los pesticidas, en un lugar fresco y seco, y lejos de la luz solar directa.
6. Después de quitarse los guantes, lávese las manos con agua y jabón.

***¡No toque los guantes contaminados con las manos desnudas!***

Asegúrese de seguir 3 CCR 6738. Para obtener más información, visite: [https://www.cdpr.ca.gov/docs/whs/ind\\_hygiene\\_ppe.htm](https://www.cdpr.ca.gov/docs/whs/ind_hygiene_ppe.htm)